版本: nexus-latest-bundle 2.10.0-02


下载地址: <a href="https://pan.baidu.com/s/1v33UWwX4bJALX-6zMcFlBw">https://pan.baidu.com/s/1v33UWwX4bJALX-6zMcFlBw</a>

## 解压

解压到D盘nexus文件下

D:\nexus\nexus-2.10.0-02

D:\nexus\sonatype-work



## 安装

用管理员打开cmd, 路径切换到 D:\nexus\nexus-2.10.0-02\bin\jsw\windows-x86-64下

运行 install-nexus.bat 这样 在window 服务中就可以看到一个nexus的服务

通过该服务进行启动,关闭,重启操作

## 启动

默认端口是8081, 默认请求地址是 <a href="http://127.0.0.1:8081/nexus">http://127.0.0.1:8081/nexus</a> 超级管理员账号密码 admin / admin123